

## Einrichtung Windows Live Mail

Starten Sie das Programm über „Start“ / „Programme“ oder über die Verknüpfung auf dem Desktop.

In dem dann neuen Fenster tragen Sie Ihre Tele2 E-Mailadresse, das dazu gehörige Kennwort sowie den Anzeigenamen ein. Bitte setzen Sie einen Haken an der Stelle „Servereinstellungen manuell konfigurieren“. Klicken Sie danach auf „Weiter“.

Windows Live Mail

### E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.  
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:  
Ihre E-Mailadresse  
[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:  
\*\*\*\*\*  
 Dieses Kennwort speichern

Anzeigenname für Ihre gesendeten Nachrichten:  
Beispiel: Max Mustermann  
 Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich  
Hotmail  
Gmail  
und viele weitere.

Abbrechen Weiter

Tragen Sie nun die Daten entsprechend der Abbildung unten die Servernamen und Portnummern ein und klicken auf „Weiter“:

Windows Live Mail

## Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp:  
POP

Serveradresse: mail.tele2.de Port: 995

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit:  
Klartext

Anmeldebenutzername:  
Ihre E-Mailadresse


Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: mail.tele2.de Port: 587

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)  
 Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter

Das Programm ist nun korrekt eingestellt:



Nun noch ein Klick auf „Fertig stellen“.

Sie haben es geschafft, das Programm ist korrekt eingestellt.