


# Email-Einrichtung unter Outlook 2007

## Einrichtung einer Tele2 Email-Adresse unter Outlook 2007

Anhand der folgenden Anleitung lernen Sie, wie Sie ein Email-Konto in Microsoft Outlook 2007 einrichten. Starten Sie hierzu bitte Outlook 2007. Sie finden die Verknüpfung auf dem Desktop oder in dem Startmenü unter **Start / Programme / Microsoft Office**.


1

Klicken Sie auf **Extras** und dann auf **Kontoeinstellungen**.



2

Klicken Sie auf **Neu** um ein neues Email-Konto in Outlook einzurichten.



3

Tragen Sie in dem folgenden Fenster Name (der Name wird als Absender angezeigt), Email-Adresse und das Kennwort für die E-Mail-Adresse ein. Klicken Sie anschließend auf den Punkt **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren** und dann auf **Weiter**.

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

**Konto automatisch einrichten**  
Durch das Klicken auf 'Weiter' wird eine Verbindung zum E-Mail-Server hergestellt, und die Einstellungen für Ihren Internetdienstanbieter oder das Microsoft Exchange-Serverkonto werden konfiguriert.

Ihr Name:  1.  
Beispiel: Melanie Speckmann

E-Mail-Adresse:  2.  
Beispiel: melanie@contoso.com

Kennwort:  3.

Kennwort erneut eingeben:  4.  
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

5.  
 Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

6.  
< Zurück **Weiter >** Abbrechen

4

Wählen Sie **Internet E-Mail** aus und klicken Sie dann auf **Weiter**.

Neues E-Mail-Konto hinzufügen

**E-Mail-Dienst auswählen**

**Internet-E-Mail**  
Verbindung mit dem POP-, IMAP- oder HTTP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

**Microsoft Exchange**  
Verbindung mit Microsoft Exchange herstellen, um auf Ihre E-Mails, den Kalender, Kontakte, Fax und Voicemail zuzugreifen.

**Andere**  
Verbindung mit einem der folgenden Servertypen herstellen.  
Outlook Mobile Service (Textnachrichten)

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

# 5

## Geben Sie nun die folgenden Daten in das Fenster ein:

1. Ihr Name: Angezeigter Absendename
2. E-Mail-Adresse: Ihre Tele2.de E-Mail-Adresse
3. Kontotyp: POP3
4. Posteingangsserver: pop.tele2.de
5. Postausgangsserver: smtp.tele2.de
6. Benutzername: Ihre tele2.de E-Mail-Adresse
7. Kennwort: Ihr E-Mail-Kennwort
8. Kennwort speichern auswählen
9. Anschließend klicken Sie auf den Punkt **Weitere Einstellungen**.

**Neues E-Mail-Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:  1.

E-Mail-Adresse:  2.

**Serverinformationen**

Kontotyp:  3.

Posteingangsserver:  4.

Postausgangsserver (SMTP):  5.

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:  6.

Kennwort:  7.

8.  Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

9.

< Zurück   Weiter >   Abbrechen

# 6

Klicken Sie nun auf den Reiter **Postausgangsserver** und klicken dort auf den Punkt **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und wählen anschließend **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** aus.

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein   **Postausgangsserver**   Verbindung   Erweitert

**Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung:**

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK   Abbrechen

7

Nun klicken Sie auf den Reiter **Erweitert** und tragen als Serveranschlussnummer für den **Postausgangsserver** den Port **587** ein. Schließen Sie das Fenster anschließend mit einem Klick auf den Button **OK**.

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Allgemein | Postausgangsserver | Verbindung | **Erweitert**

Serveranschlussnummern

Posteingangsserver (POP3): 110 Standard verwenden

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): **587**

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: Keinen

Servertimeout

Kurz ————— Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 10 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

OK Abbrechen

8

Klicken Sie nun auf den Punkt **Kontoeinstellungen testen**. Ist der Test erfolgreich, klicken Sie auf **Weiter** um die Einrichtung abzuschließen. Erscheint bei dem Test eine Fehlermeldung sind die eingegebenen Daten zu prüfen und zu korrigieren.

**Neues E-Mail-Konto hinzufügen**

**Internet-E-Mail-Einstellungen**  
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name: Max Mustermann

E-Mail-Adresse: max.mustermann@tele2.de

**Serverinformationen**

Kontotyp: POP3

Posteingangsserver: pop.tele2.de

Postausgangsserver (SMTP): smtp.tele2.de

**Anmeldeinformationen**

Benutzername: max.mustermann@tele2.de

Kennwort: \*\*\*\*\*

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).


**Kontoeinstellungen testen ...**

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

9

Die Kontoeinrichtung ist nun abgeschlossen, zum Fortfahren klicken Sie bitte auf **Fertig stellen**.



10

Das Email Konto wurde nun erfolgreich eingerichtet. Klicken Sie auf **Schließen** um die E-Mail-Einrichtung von Outlook 2007 zu beenden.

